WINDOWS 添加网络打印机教程

说明:本教程适用于所有 WINDOWS 设备,包括云桌面,首先网络打印机需要找到 IP 地址,剩余添加打印机方法步骤与此教程一致。

一、寻找打印机 IP 地址(需连接 Teach 网络)

第一步:点击



第二步:点击

海南健康管理职业技术学院



第三步:记录 IP 地址



二、添加打印机

第一步: 首先点击屏幕左下角 Windows 开始按钮,选择设备和打印机进入设置页面。注: 也可以通过控制面板中硬件和声音中的设备和打印机进入。



第二步: 在设备和打印机页面,选择添加打印机,此页面可以添加本地打印机或添加 网络打印机。

○ ○ · 於制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机
添加设备(添加打印机
▲ 打印机和传真 (2)
Fax Fax Witer Writer
4 公交 (2)
PRJDYZOP9JIYLT 1 USB Keyboard USB Optical Mouse
5 个对象

第三步:选择【添加网络、无线或 Bluetooth 打印机】

要安装什么类型的打印机?
→ 添加本地打印机(L) 仅当没有 USB 打印机时使用此选项。(插入 USB 打印机后, Windows 会自动安装。)
添加网络、无线或 Bluetooth 打印机(W) 确保您的计算机已连接到网络,或者您的 Bluetooth 或无线打印机已启用。
下一步(N) 取消

第四步:点击我需要的打印机不在列表中

打印机名称	地址	

第五步:选择使用 TCP/IP 地址或主机名添加打印机

G	🖶 添加打印机	
	按名称或 TCP/IP 地址查找打印机	
	◎ 浏览打印机(W)	
	◎ 按名称选择共享打印机(S)	
		浏览(<u>R</u>)
	示例: \\computername\printername 或 http://computername/printers/printername/.printer	
\langle	◎ 使用 TCP/IP 地址或主机名添加打印机(I)	
	◎ 添加 Bluetooth 打印机(L)	
	— 不	<mark>梦(N)</mark> 取消

第六步:填写 IP 地址 (第一部分记录的打印机 IP),接下来点击下一步,等待连接打印机。

🗧 🖶 添加打印机	×
键入打印机主机名或 IP	地址
设备类型(]):	自动检测 ~
主机名或 IP 地址(<u>A</u>):	192.168.195.31
端口名称(P):	192.168.195.31
2 查询打印机并自动选择要使用	的打印机驱动程序(Q)
	下一步(N) 取消

	x
检测 TCP/IP 端口	
正在检测 TCP/IP 端口 检测完成时 Windows 会自动移到下一页。	
下—步(N)	取消

第七步:安装打印机驱动,使用【从磁盘安装】,点击下一步。



第八步: 在弹出的对话框(即下图所选位置)中输入以下红色文字: \\192.168.255.198\hmc\打印机驱动\HP 驱动(黑白带小屏) 然后点击 确定

	A B I M & A T B
从磁盘安装	
P	插入制造商的安装盘,然后确定已在下面选定正 确定 确定
	4%28
	制造充分供有制力海 (2)。
<	利置商文件复制来源 (C):

第九步:选中需要安装的驱动,点击下一步直至安装完成



